

Validación OSMATA

Instalación:


Descargar el Validador desde el siguiente link y ejecutar el instalador.

http://www.colfarn.org.ar/download/download_archivos/wspsf-setup-11.exe

La instalación del programa se realiza en una carpeta, llamada c:\validador, se creará una carpeta WSPSF dentro de esta ruta quedando de la siguiente forma:

C:\validador\WSPSF

Dentro de la misma se encontrarán los distintos programas y bibliotecas, buscar un archivo llamado **main.exe** y ejecutarlo con doble click, y una vez ejecutado aparecera en la barra de Windows a la derecha un icono que corresponde al validador.



Configuración de parámetros:

Hacer click con el botón derecho sobre el ícono del validador ubicado en la barra y aparecerá lo siguiente:.




Hacer click en la opción Restaurar, se desplegará la pantalla principal donde habitualmente se muestra el registro de operaciones



Hacer click en el botón Configurar para mostrará la pantalla completa de especificación de parámetros:

A screenshot of the 'Configurar' (Configure) window. The window has a title bar with a question mark icon and a close button. The main content area is divided into three sections, each with a blue header: 'Parametros para Procesamiento', 'Parametros de Validación', and 'Parametros de Conexión'. The 'Parametros para Procesamiento' section contains a 'Frecuencia de Procesamiento' field with a value of '2' and a unit of 'Segundos', and three file path fields: 'Carpeta de Respuesta' (c:\validador\wpsf\work\rt), 'Carpeta de Ida' (c:\validador\wpsf\work\ida), and 'Carpeta de Respaldo' (c:\validador\wpsf\work\bkp). The 'Parametros de Validación' section contains three text fields: 'Usuario' (user), 'Clave' (masked with dots), and 'Cliente ID' (ba4768psf394PQ157203). The 'Parametros de Conexión' section is currently collapsed and contains fields for 'Dirección', 'Puerto', and an 'Autenticación' sub-section with 'Usuario' and 'Clave' fields. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'.

Se deberá modificar los Parámetros y dejar de la siguiente manera:



The screenshot shows a dialog box titled "Parametros para Procesamiento". It contains the following fields and options:

- Frecuencia de Procesamiento: A spin box set to 2, followed by the text "Segundos".
- Carpeta de Respuesta: A text box containing "c:\\valida\\osmata\\rta" and a browse button (...).
- Carpeta de Ida: A text box containing "c:\\valida\\osmata\\ida" and a browse button (...).
- Carpeta de Respaldo: A text box containing "c:\\valida\\osmata\\bkp" and a browse button (...).
- Considerar Imp. de Cobertura: Two radio buttons, "Total" (which is selected) and "Unitario".

Y en la siguiente sección se deberá ingresar su número de Usuario y Clave correspondiente a Osmata.

EL 3 CASILLERO NO DEBE SER MODIFICADO.

Por ultimo confirmar y termina el proceso de configuración.



The screenshot shows a dialog box titled "Parametros de Validación". It contains the following fields:

- Usuario: An empty text box.
- Clave: An empty text box.
- Cliente ID: A text box containing the value "ba4768psf394PQ157203".